



Návod na připojení PC k bezdrátové síti Eduroam pro Windows 8


1. Najet myší doprava nahoru – zobrazit postranní panel
2. Kliknout na **Nastavení**.




3. Kliknout na **Ovládací panely**.




4. Kliknout na **Síť a internet**.



5. Kliknout na **Centrum síťových připojení a sdílení**.




6. Kliknout na **Nastavit nové připojení nebo síť.**



7. Kliknout na **Ručně připojit k bezdrátové síti.**

8. Kliknout na **Další.**



9. Zadat **Název sítě: eduroam**,
zvolit **Typ zabezpečení: WPA2-podnikové**,
zvolit **Typ šifrování: AES**

Ručně připojit k bezdrátové síti

Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat.

Název sítě: Eduroam

Typ zabezpečení: WPA2-podnikové

Typ šifrování: AES

Klíč zabezpečení: Skrýt znaky

Vytvořit připojení automaticky

Připojit, i když síť právě nevysílá

Upozornění: Pokud vyberete tuto možnost, může být ohroženo zabezpečení vašich osobních údajů v počítači.

Další Storno

10. Kliknout na **Další**.
11. Kliknout na **Změnit nastavení připojení**.


Ručně připojit k bezdrátové síti

Byla úspěšně přidána síť eduroam.


Změnit nastavení připojení
Otevře vlastnosti připojení a umožňuje je změnit.

Zavřít


12. Kliknout na záložku **Zabezpečení**.
13. Kliknout na **Nastavení**.



14. Odškrtnout **Ověřit identitu serveru ověřením certifikátu**.
15. Kliknout na **OK**.




16. Kliknout na **Upřesnit nastavení**.



17. Zaškrtnout **Zadejte režim ověřování**.


18. Kliknout na **OK**.




19. Na dalším okně kliknout na **OK**.

20. Na dalším okně kliknout na **Zavřít**.


21. Kliknout na **ikonu bezdrátové sítě** na obrazovce vpravo dole u hodin.



22. Kliknout na bezdrátovou síť **eduroam**.




23. Kliknout na **Připojit**.



24. Zadat přihlašovací údaje:

perid@vutbr.cz
VUTPIN


25. Kliknout na **OK**.



Pokud se nastavení nepodaří napoprvé, je potřeba smazat vytvořený profil a nastavit ho znovu:

1. Spustit **Příkazový řádek**: Start –> napsat **cmd** –> kliknout na **Příkazový řádek**

2. Ověřit, zda existuje profil Eduroam: Do příkazového řádku napsat: **NETSH WLAN SHOW PROFILES** a stisknout Enter



```
C:\Users\Knihovnik>NETSH WLAN SHOW PROFILES

Profiles on interface Wi-Fi:


Group policy profiles (read only)
-----
    <None>

User profiles
-----
    All User Profile      : eduroam

C:\Users\Knihovnik>
```

3. Pokud bude ve výpisu profil Eduroam, smazat ho zadáním:


NETSH WLAN DELETE PROFILE NAME="eduroam" a stisknout Enter



```
C:\Users\Knihovnik>NETSH WLAN DELETE PROFILE NAME="eduroam"
Profile "eduroam" is deleted from interface "Wi-Fi".

C:\Users\Knihovnik>
```

4. Ověřit, jestli je profil smazán –> viz. bod 2



```
C:\Users\Knihovnik>NETSH WLAN SHOW PROFILES

Profiles on interface Wi-Fi:

Group policy profiles (read only)
-----
    <None>

User profiles
-----
    <None>

C:\Users\Knihovnik>
```

5. Opakovat postup připojení k síti